

Commutateurs d'installation des commandes winnt.exe et winnt32.exe

Syntaxe de la commande Winnt.exe

winnt [/a] [/s:chemin_source] [/t:lecteur_temp] [/i:fichier_inf] [/f] [/c] [/l] [/unattend:fichier_réponses] [/r:dossier] [/rx:dossier] [/udf:id [,fichier_UDF]]

- /a Active les Options d'accessibilité.
- /s:chemin_source
Indique l'emplacement des fichiers de Windows 2003. L'emplacement doit constituer un chemin d'accès complet ayant la forme x:\[chemin] ou \\serveur\partage\[chemin]. Sa valeur par défaut est le dossier en cours. Pour copier simultanément des fichiers à partir de plusieurs serveurs, spécifiez plusieurs sources /s.
- /t:lecteur_temp
Indique le lecteur qui doit contenir les fichiers temporaires du programme d'installation. En l'absence d'emplacement, le programme tente de trouver un lecteur à votre place et utilise la partition contenant le plus d'espace disponible.
- /i:fichier_inf
Indique le nom du fichier d'informations (et non le chemin) du programme d'installation. Sa valeur par défaut est Dosnet.inf.
- /l Crée le fichier \$Winnt.log qui répertorie toutes les erreurs que Winnt.exe détecte lorsqu'il copie les fichiers dans le dossier temporaire situé sur l'ordinateur cible.
- /r:dossier
Indique le dossier facultatif à installer. Ce dossier subsiste après l'exécution du programme d'installation. Pour en installer d'autres, utilisez d'autres paramètres /r.
- /rx:dossier
Indique le dossier facultatif à copier. Il est supprimé après l'exécution du programme d'installation.
- /udf:id[,fichier_UDF]
Fournit un identificateur (id) que le programme d'installation utilise pour indiquer comment un fichier de base de données d'unicité (UDF, Uniqueness Database File) modifie un fichier de réponses (voir l'entrée /unattend ci-dessus). Le fichier UDF remplace certaines valeurs dans le fichier de réponses et l'identificateur détermine quelles sont parmi les valeurs du fichier UDF celles à utiliser. Par exemple, /udf:Utilisateur_RAS,Notre_société.udf remplace les paramètres indiqués pour l'identificateur Utilisateur_RAS dans le fichier Notre_société.udf. Si aucun paramètre fichier_UDF n'est spécifié, le programme d'installation invite l'utilisateur à insérer une disquette contenant le fichier \$Unique\$.udf.

Syntaxe de la commande Winnt32.exe

winnt32 [/s:chemin_source] [/syspart:lettre_lecteur] [/tempdrive:lettre_lecteur]
[/copydir:nom_dossier] [/copysource:nom_dossier] [/cmd:ligne_commande]
[/debug[niveau][:nom_fichier]] [/i:fichier_inf] [/x] [/unattend]
[/unattend[nombre]:fichier_réponses] [/r:répertoire] [/e:commande] [/udf:id [,fichier_UDF]]

- /s:chemin_source
Indique l'emplacement des fichiers de Windows 2003. Pour copier simultanément des fichiers à partir de plusieurs serveurs, spécifiez plusieurs sources /s. Pour accélérer la copie (selon votre matériel local) des fichiers provenant d'un serveur donné, spécifiez plusieurs fois la même source.
- /syspart:lettre_lecteur
Indique que vous pouvez copier les fichiers de démarrage de l'installation sur un disque dur, marquer le lecteur comme étant actif et l'installer ensuite sur un autre ordinateur. Lorsque vous démarrez l'ordinateur, le programme d'installation lance automatiquement la phase suivante. Vous devez utiliser le paramètre /tempdrive avec le paramètre /syspart.
- /tempdrive:lettre_lecteur
Force le programme d'installation à placer les fichiers temporaires sur le lecteur indiqué et à installer Windows 2003 sur ce même lecteur.
- /copydir:nom_dossier
Crée un dossier supplémentaire dans celui qui contient les fichiers de Windows 2003 . Par exemple, si le dossier source contient un dossier Pilotes_personnels qui renferme les modifications applicables uniquement à votre site, vous pouvez taper /copydir:Pilotes_personnels pour obtenir que le programme d'installation copie ce dossier dans votre dossier Windows 2003 (C:\Winnt\Pilotes_personnels). L'option /copydir peut être utilisée pour créer autant de dossiers que vous le souhaitez. Remplace le commutateur /r.
- /copysource:nom_dossier
Crée provisoirement un dossier supplémentaire dans celui qui contient les fichiers de Windows 2003. Par exemple, si le dossier source contient un dossier Pilotes_personnels qui renferme les modifications applicables uniquement à votre site, vous pouvez taper /copysource:Pilotes_personnels pour obtenir que le programme d'installation copie ce dossier dans votre dossier Windows 2003 et en exploite les fichiers lors de l'installation (C:\Winnt\Pilotes_personnels). Contrairement aux dossiers créés par l'option /copydir, ceux créés à l'aide de /copysource sont supprimés une fois l'installation terminée.
- /cmd:ligne_commande
Demande au programme d'installation d'exécuter une commande spécifique avant l'étape finale du programme ; autrement dit, après que l'ordinateur a redémarré deux fois et que le programme d'installation a collecté les informations de configuration nécessaires, mais avant l'achèvement de l'installation.
- /i:fichier_inf
Spécifie le nom du fichier (et non le chemin) qui contient les informations d'installation. Sa valeur par défaut est Dosnet.inf.
- /x
Empêche la création des disquettes de démarrage d'installation. À utiliser lorsque vous

disposez déjà de ces disquettes (par l'intermédiaire de votre administrateur, par exemple).

- /unattend
Met à niveau votre version précédente de Windows en mode automatique. Tous les paramètres utilisateur sont récupérés dans la version précédente, de sorte que celui-ci n'a pas à intervenir pendant l'installation.
- /unattend[nombre]:[fichier_réponses]
Effectue une nouvelle installation automatique en appliquant les paramètres utilisateur contenus dans un fichier de réponses plutôt que ceux de l'installation précédente. L'option nombre représente le nombre de secondes qui séparent le moment où le programme d'installation finit de copier les fichiers de celui où il redémarre. Elle ne peut s'utiliser que si vous procédez à une mise à jour vers Windows 2003. L'option fichier_réponses fournit le nom du fichier de réponses.
- /r:répertoire
Installe un répertoire supplémentaire dans l'arborescence contenant les fichiers de Windows 2003. Pour en installer plusieurs, ajouter des commutateurs /r.
- /e:commande
Force le programme d'installation à exécuter une commande spécifique une fois l'installation terminée.
- /udf:id [,fichier_UDF]
Fournit un identificateur (id) que le programme d'installation utilise pour spécifier comment un fichier de base de données d'unicité (UDF, Uniqueness Database File) modifie un fichier de réponses (voir l'entrée /u). Le paramètre /udf remplace certaines valeurs dans le fichier de réponses et l'identificateur détermine quelles sont parmi les valeurs du fichier UDF celles à utiliser. Par exemple, /udf:Utilisateur_RAS,Notre_société.udb remplace les paramètres spécifiés pour l'identificateur Utilisateur_RAS dans le fichier Notre_société.udb. En l'absence d'indication de fichier_UDF, le programme d'installation vous invite à insérer une disquette contenant le fichier \$Unique\$.udB.